


Tecla Windows




1-Posicionarse en el Escritorio de Windows (Xp, 2008, 7, 8)

2-Pulse la combinación de tecla (Tecla del logotipo de Windows **⊞**+ r), ó Inicio -> Ejecutar

3-Aparecerá la siguiente ventana




4- Típe o copie y pegue, el siguiente comando: cmd



Pulse en Aceptar


5- Aparece una pantalla, parecida a la siguiente



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\1>_
```

6- Típe o copie y pegue, el siguiente comando: `getmac /v /fo csv`




```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\1>getmac /v /fo csv
```

Pulse la tecla “Enter”

7- Aparece una pantalla, parecida a la siguiente



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

"Nombre de la conexión", "Adaptador de red", "Dirección física", "Nombre de transporte"
"Conexión de área local", "NVIDIA nForce Networking Controller", "00-00-6C-2C-62-62", "\
"Conexión de red inalámbrica", "Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter", "00-1F-3A-9F-34
"Puente de red", "MAC Bridge Miniport", "N/A", "Hardware ausente"

C:\Users\1>_
```

8- Los datos a tener en cuenta:

- “Conexión de área local”
- “Dirección física”

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
"Nombre de la conexión", "Adaptador de red", "Dirección física", "Nombre de transporte"
"Conexión de área local", "NVIDIA nForce Networking Controller", "00-00-6C-2C-62-62", "\
"Conexión de red inalámbrica", "Atheros AR5007 802.11b/g Wi-Fi Adapter", "00-1F-38-7F-34
"Puente de red", "MAC Bridge Miniport", "N/A", "Hardware ausente"

C:\Users\1>
```

9-En este ejemplo, los datos a enviar quedan de la siguiente manera:

Conexión de área local, --->> Dirección física, solo IPv4: 00:00:6C:2C:62:62